

## 6 COMUNICAZIONE RIFIUTI

*La Comunicazione Rifiuti deve essere presentata esclusivamente via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo.*

### 6.1 SCHEDA RIFIUTI

La scheda Rifiuti va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

| Quali soggetti devono presentare il modulo                                | Per comunicare cosa   |
|---|---|
| Produttori di rifiuti (Produttori iniziali e nuovi produttori di rifiuti) | Tipologia e quantità di rifiuti prodotti, anche fuori dall'UnitàLocale, conferiti per attività di trasporto e gestione<br>Rifiuti prodotti in giacenza al 31/12                                     |
| Gestori (smaltitori, ricuperatori) di rifiuti                             | Tipologia e quantità di rifiuti ricevuti e attività di gestione svolta<br>Tipologia e quantità di rifiuti prodotti e conferiti per attività di trasporto e gestione<br>Rifiuti in giacenza al 31/12 |
| Trasportatori di rifiuti  | Tipologia e quantità di rifiuti ricevuti (nel caso di trasporto contoterzi), trasportati e conferiti al destinatario  |

Ogni Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, uno per ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità del rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento ovvero uno per ogni località esterna all'unità locale, e da questa funzionalmente dipendente, in cui il dichiarante ha prodotto il rifiuto.

Se il dichiarante svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smaltimento sia attività di solo trasporto, dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all'attività svolta sul rifiuto.

In testa ad ogni scheda vanno riportate le seguenti informazioni

*Codice Fiscale* del soggetto dichiarante.

*n° progressivo Scheda Rifiuti*. Numerare in modo progressivo le Schede Rifiuti compilate.

DATI SUL RIFIUTO.

*Codice rifiuto*. Riportare il codice del rifiuto cui si riferisce la Scheda.

*Stato fisico*. Barrare la casella corrispondente allo stato fisico del rifiuto dichiarato.

#### 6.1.1 Origine del rifiuto

RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal produttore iniziale presso l'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (*kg o t*).

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE.

Fatti salvi i casi già indicati al punto 5.1.2, vanno riportati in questo rigo, a titolo esemplificativo, i rifiuti a) prodotti in siti che non costituiscono unità locali del dichiarante come cantieri temporanei o mobili, anche di bonifica b) originati da attività di manutenzione che il dichiarante svolge presso unità locali di terzi ove sia prevista la presa in carico dei rifiuti da parte del dichiarante c) derivanti da attività di bonifica di beni contenenti amianto d) derivanti da pulizia manutentiva di reti fognarie.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal produttore iniziale fuori dall'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata. Per i rifiuti prodotti fuori dall'Unità Locale devono essere compilati ed allegati i necessari Moduli RE.

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI.

Se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Per i rifiuti ricevuti da terzi devono essere compilati ed allegati i necessari Moduli RT.

*Importante*

*il Modulo RT deve essere sempre riferito al mittente del rifiuto e non al trasportatore.*

### 6.1.2 Trasporto del rifiuto

#### RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE.

Riportare la quantità totale, espressa in peso, trasportata dal dichiarante nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

*il dato deve essere comunicato dai soggetti che:*

- *trasportano rifiuti conto terzi*
- *trasportano rifiuti pericolosi da essi stessi prodotti.*

#### *Importante*

*- Nella casella rifiuto trasportato dal dichiarante deve essere comunicata la quantità trasportata in uscita dall'unità locale del produttore/ detentore verso unità locali di soggetti terzi o altre unità locali del soggetto dichiarante e non devono essere comunicate le quantità trasportate verso l'unità locale dichiarante.*

*- Si ricorda che i trasportatori di rifiuti urbani devono comunicare le quantità trasportate direttamente verso l'impianto di recupero o di smaltimento indicato nell'atto di affidamento del servizio di raccolta, quelle trasportate dal centro di raccolta comunale all'impianto stesso e le quantità di rifiuti raccolte sul territorio e trasportate ad un centro di raccolta comunale di cui all'articolo 183 c.1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006*

I produttori che utilizzano vettori terzi (trasportatori) per il trasporto dei rifiuti da essi prodotti dovranno compilare il modulo TE.

### 6.1.3 Destinazione del rifiuto

#### RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO.

Se il rifiuto è stato consegnato, tutto o in parte, a terzi o ad altre unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, indicare la quantità totale, espressa in peso, consegnata nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Per i rifiuti consegnati a terzi devono essere compilati ed allegati i necessari Moduli DR.

#### GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE AL 31/12

Questa parte della Scheda Rifiuti deve essere compilata per indicare la quantità di rifiuto che il produttore, al 31/12, non ha ancora avviato al recupero o allo smaltimento e tiene quindi in giacenza presso il sito dichiarante.

#### *Importante*

*Il dato della giacenza deriva dalla somma della quantità di rifiuto in giacenza al 31/12 dell'anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione più la quantità prodotta nell'anno di riferimento detratte le quantità avviate al recupero o allo smaltimento nell'anno di riferimento.*

Il produttore dovrà distinguere la quantità in giacenza, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della compilazione del MUD, separando i rifiuti tenuti in giacenza in attesa di essere avviati a recupero da quelli da avviare a smaltimento.

### 6.1.4 Attività di recupero o smaltimento

#### ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE

Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento ai sensi:

- degli articoli 208, 209, 211 e 213 del D.lgs. 152/2006;
- degli articoli 214-216 del D.lgs. 152/2006;
- dell'articolo 191 del D.lgs. 152/2006;

deve essere riportata la quantità complessiva del rifiuto che il dichiarante ha avviato, nel corso dell'anno, ad operazioni di recupero e smaltimento.

Il soggetto che compila questa voce deve allegare la scheda MG per indicare le attività svolte sui rifiuti.

## 6.2 ALLEGATI ALLA SCHEDA RIFIUTI

I moduli sotto riportati vanno allegati alla scheda Rifiuti

*Codice Fiscale.* Riportare il codice fiscale del soggetto dichiarante.

*N° progressivo Scheda Rifiuti.* Riportare il numero progressivo della Scheda Rifiuti cui il Modulo è allegato.

*Codice rifiuto.* Riportare lo stesso codice rifiuto della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

### 6.2.1 **Modulo RT - (Rifiuto ricevuto da terzi).**

Il modulo RT va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

| <b>Quali soggetti devono presentare il modulo</b> | <b>Per comunicare cosa</b>   |
|---|--|
| Gestori di rifiuti                                | Unità Locali dai quali hanno ricevuto i rifiuti avviati a gestione e quantità ricevuta da ciascun produttore/detentore |
| Trasportatori di rifiuti conto terzi              | Unità Locali dai quali hanno ricevuto i rifiuti trasportati e quantità ricevuta da ciascun produttore/detentore        |

Compilare ed allegare alla pertinente Scheda di riferimento un Modulo RT:

- per ogni unità locale dalla quale si è ricevuto il rifiuto;
- per ogni soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto
- Nel caso di rifiuti provenienti da soggetti non individuabili come imprese o enti non dovrà essere indicato il codice fiscale ma andrà comunque sempre indicato il Comune di provenienza.

#### **Importante**

*Nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (veicolo) compilare il Modulo RT solo per il mittente*

In capo al modulo vanno riportati:

*Codice Fiscale* del soggetto dichiarante.

*n° progressivo Scheda Rifiuti* cui il Modulo è allegato.

*Codice rifiuto* che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

*n° progressivo del Modulo RT* allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

#### **ORIGINE DEL RIFIUTO**

**Soggetto che ha conferito il rifiuto.** Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- nome o ragione sociale del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto.

#### **Importante**

*Nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.) barrare nel Modulo RT la dicitura "privati" ed indicare la quantità ricevuta da tali soggetti nell'anno di riferimento.*

*Dovrà comunque essere indicato il Comune di provenienza dei rifiuti prodotti dai privati.*

*La dicitura "privati" non va mai utilizzata nel caso di rifiuti provenienti da imprese (comprese le ditte individuali) o da enti*

**Sede unità locale di provenienza del rifiuto** (da compilare solo per rifiuti provenienti dall'Italia). Riportare nel seguito:

- Sede dell'unità locale di provenienza del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.). Se il rifiuto proviene dall'estero occorre riportare:
  - *Paese Estero.* Nome del Paese estero di provenienza
  - Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

#### **Importante**

1. Nel caso il modulo RT sia relativo a rifiuti identificati dai seguenti codici dell'elenco europeo dei rifiuti: 190501 *parte di rifiuti urbani e simili non compostata*, 190503 *compost fuori specifica*, e i rifiuti del Sub capitolo 1912 (*rifiuti dal trattamento meccanico dei rifiuti*) il dichiarante, se svolge sui rifiuti ricevuti, attività di recupero o smaltimento dovrà specificare se i rifiuti oggetto di quel modulo RT sono di provenienza urbana, barrando la relativa casella.

Laddove il dichiarante riceva, dal medesimo mittente, rifiuti classificati con i codici sopra indicati sia di provenienza urbana (ossia rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani) che di altra provenienza (ossia rifiuti dal trattamento di rifiuti speciali), dovrà compilare due moduli RT distinguendo le relative quantità.

Qualora la distinzione dei quantitativi relativi ai due flussi (urbani e speciali) non possa essere effettuata agevolmente sulla base delle registrazioni riportate nel registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del D.lgs. n. 152/2006, il soggetto obbligato dovrà effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile.

I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.

2. Nel caso il modulo RT sia relativo a rifiuti di pile e accumulatori identificati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti: da 160601 a 160605, 200133 e 200134 il dichiarante, se svolge sui rifiuti ricevuti, attività di recupero o smaltimento dovrà specificare se si tratta di pile e accumulatori portatili, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la suddivisione dei rifiuti di pile e accumulatori nelle tipologie specificate, la ripartizione dovrà essere condotta sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 188/2008 sono pile e accumulatori portatili: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per veicoli. I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.

3. Nel solo caso in cui il rifiuto abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività

I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.

#### DATI QUANTITATIVI

**Quantità annua ricevuta.** Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

#### 6.2.2 Modulo RE - (Rifiuto prodotto fuori dall'unità locale)

Il modulo RE va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

| Quali soggetti devono presentare il modulo                          | Per comunicare cosa  |
|---|--|
| Produttori di rifiuti fuori dall'unità locale (si veda punto 6.1.1) | Comune ove il dichiarante ha prodotto rifiuti derivanti da proprie attività di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzioni;</li> <li>• Bonifica dei beni contenenti amianto;</li> <li>• Assistenza sanitaria</li> <li>• Cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica)</li> </ul> |

In capo al modulo vanno riportati:

*Codice Fiscale* del soggetto dichiarante.

*n° progressivo Scheda Rifiuti* cui il Modulo è allegato.

*Codice rifiuto* che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

*n° progressivo del Modulo RE* allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

#### AREA DI PROVENIENZA DEL RIFIUTO

Riportare nel seguito:

- Comune sul cui territorio è stato prodotto il rifiuto;
- Sigla della provincia relativa.

#### ATTIVITA' CHE HA ORIGINATO IL RIFIUTO

Barrare la casella che corrisponde all'attività che ha originato il rifiuto scelta tra:

- Manutenzioni;
- Assistenza sanitaria;
- Attività di bonifica dei beni contenenti amianto iscritti alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica).

**Quantità prodotta fuori dell'unità locale.** Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, prodotta fuori dall'unità locale nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

#### 6.2.3 Modulo DR - (Destinazione del rifiuto)

Il modulo DR va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

| Quali soggetti devono presentare il modulo | Per comunicare cosa   |
|--|---|
| Produttori di rifiuti                      | Soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento ai quali sono stati conferiti i rifiuti prodotti e quantità conferita                      |
| Trasportatori di rifiuti                   | Soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento ai quali hanno conferito i rifiuti trasportati e quantità conferita a ciascun destinatario |

Va compilato ed allegato alla Scheda di riferimento un Modulo DR:

- per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

**Importante**

Il modulo DR va compilato indicando unicamente il destinatario finale e non il vettore

In capo al modulo vanno riportati:

*Codice Fiscale* del soggetto dichiarante.

*n° progressivo Scheda Rifiuti* cui il Modulo è allegato.

*Codice rifiuto* che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

*n° progressivo del Modulo DR* allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

---

**DESTINAZIONE DEL RIFIUTO**

---

**Soggetto destinatario del rifiuto.** Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.

**Sede impianto di destinazione** (se di destinazione nazionale). Riportare nel seguito:

- Indirizzo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.);

---

**DATI QUANTITATIVI**

---

**Quantità conferita nell'anno** Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t)

---

**DESTINAZIONE ESTERA**

---

Nel solo caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale occorre riportare:

- *Paese Estero.* Nome del Paese estero di destinazione.
- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

Il dichiarante dovrà riportare la quantità complessivamente conferita in base all'attività svolta dal destinatario finale, specificando se Recupero di materia, Recupero di energia, incenerimento, discarica o altre operazioni di smaltimento.

Laddove il rifiuto conferito all'estero sia destinato a diverse attività (recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento), il dichiarante dovrà compilare più moduli DR, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo destinatario, ma distinti per ogni attività.

#### 6.2.4 **Modulo TE - (Rifiuto trasportato da terzi)**

Il modulo TE va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

| <b>Quali soggetti devono presentare il modulo</b> | <b>Per comunicare cosa</b>   |
|---|--|
| Produttori di rifiuti                             | Ragione sociale dei trasportatori autorizzati ai quali i produttori hanno conferito i rifiuti prodotti per attività di solo trasporto. |

In capo al modulo vanno riportati:

*Codice Fiscale* del soggetto dichiarante.

*n° progressivo Scheda Rifiuti* cui il Modulo è allegato.

*Codice rifiuto* che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

*n° progressivo del Modulo TE* allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

---

**DATI DEL TRASPORTATORE**

---

**Trasportatore.** Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del trasportatore;
- nome o ragione sociale del trasportatore;

*In caso di trasporto effettuato da terzi il Modulo DR ed il Modulo TE non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi.*

*Il modulo TE va compilato, per i rifiuti in uscita dall'unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto al destinatario tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto (vettori).*

*Il modulo non va compilato in caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio di mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro.*

## 6.2.5 Modulo MG - (Gestione del rifiuto)

Il modulo MG va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

| Quali soggetti devono presentare il modulo | Per comunicare cosa  |
|--|--|
| Gestori di rifiuti                         | Quantità avviata a recupero o smaltimento e tipo di operazione svolta. |

In capo al modulo vanno riportati:

*Codice Fiscale* del soggetto dichiarante.

*n° progressivo Scheda Rifiuti* cui il Modulo è allegato.

*Codice rifiuto* che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

*Numero progressivo scheda MG*, da compilarsi qualora alla medesima scheda Rif siano associati più moduli MG. Questo Modulo va compilato solo se il dichiarante ha eseguito operazioni di recupero o smaltimento a fronte di una o più autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per lo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti.

Attraverso il Modulo MG il dichiarante descrive le singole attività di gestione del singolo rifiuto svolte in riferimento alle operazioni di cui agli allegati B e C del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, indicandone la relativa quantità gestita.

### TIPOLOGIA IMPIANTO

Il dichiarante dovrà indicare il tipo di impianto nel quale vengono svolte le operazioni, scegliendo tra i seguenti valori.

- > *discarica (D1, D5, D12);*
- > *inceneritore (D10);*
- > *impianto di coincenerimento (R1);*
- > *impianto di trattamento chimico-fisico e biologico e di miscelazione (D8, D9, D14);*
- > *impianto che effettua una o più operazioni di smaltimento (D2, D4, D13)*
- > *impianto di compostaggio (R3);*
- > *impianto di digestione anaerobica (R3);*
- > *impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico (R3);*
- > *impianto di recupero di materia che effettua una o più delle seguenti operazioni di recupero (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R13).*
- > *Impianto per la messa in riserva (R13)*
- > *Impianto per il deposito preliminare (D15)*
- > *impianto di trattamento meccanico - meccanico biologico del rifiuto urbano.*
- > *Impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11 (R12)*

L'indicazione della tipologia di impianto è esclusa nel solo caso in cui le attività di gestione dei rifiuti non vengono effettuate negli impianti sopra specificati: come ad esempio i recuperi ambientali, la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, l'utilizzo di rifiuti in processi produttivi, ecc.

In questo caso non deve essere indicato il tipo di impianto ma semplicemente l'operazione di recupero/smaltimento effettuata dal dichiarante.

**Importante:**

#### Caso 1 - Più tipologie di impianti nella stessa Unità Locale

Qualora nella medesima unità locale siano presenti più tipologie di impianti di cui al precedente elenco puntato, il dichiarante dovrà compilare un modulo MG per ciascuna tipologia di impianto cui viene avviato.

**Esempio:**

Supponiamo che nell'unità locale dichiarante, che riceve complessivamente 1000 t di un determinato rifiuto, sia presente un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e un impianto di compostaggio. Al primo impianto vengono avviate 300 t mentre al secondo 700 t.

La modalità di compilazione è la seguente:

- una scheda RIF, con i relativi allegati RT, relativamente alle quantità ricevute (1000 t) e avviate complessivamente ad attività di gestione
- un modulo MG nel quale indicare la tipologia di impianto, ovvero trattamento meccanico biologico, e le relative quantità gestite nello specifico impianto (300 t), associate alla corrispondente operazione per la quale l'impianto è autorizzato (classificata con i codici R o D)
- un modulo MG nel quale indicare l'altra tipologia di impianto, ovvero compostaggio, e le relative quantità gestite nello specifico impianto (700 t), associate alla corrispondente operazione di gestione per la quale l'impianto è autorizzato (classificata con i codici R o D).

L'indicazione del tipo impianto non esclude l'obbligo di indicare sempre l'operazione di gestione svolta, classificata con i codici R o D.

#### Caso 2: Unica tipologia di impianto nell'unità locale

Se nell'unità locale è presente un'unica tipologia di impianto di cui al precedente elenco puntato il dichiarante dovrà compilare un unico modulo MG.

**Esempio:**

Se il dichiarante sottopone un rifiuto inerte da costruzione e demolizione ad operazioni di frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione in un impianto anche mobile deve allegare alla scheda RIF

un solo modulo MG nel quale barrare la casella relativa all'impianto di recupero di materia, specificare la quantità associata all'operazione di recupero di materia (ad esempio, R5) per la quale l'impianto è autorizzato.

**Caso 3: Unità locale nella quale viene svolta una attività di recupero in assenza di impianto**

Nel caso in cui, ad esempio, il dichiarante utilizzi rifiuti inerti da costruzione e demolizione nella formazione dei rilevati e sottofondi stradali deve allegare alla scheda RIF un solo modulo MG senza barrare la tipologia di impianto di cui al precedente elenco puntato, e indicare tutte le operazioni di gestione effettuate.

---

**OPERAZIONI DI RECUPERO SVOLTE NELL'UNITÀ LOCALE.**

---

Riportare la quantità di rifiuto che viene sottoposta ad attività di recupero nelle caselle corrispondenti alle operazioni di recupero svolte sul rifiuto nell'unità locale, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Sono operazioni di recupero quelle che utilizzano rifiuti per generare materiali o materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.

**Importante**

*Il rigo R13 va compilato:*

- i. dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero presso altri impianti. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto per la messa in riserva (R13)" e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;*
- ii. dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto di recupero di materia" e indicata la quantità di rifiuti effettivamente recuperata e non quella messa in riserva nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.*
- iii. Il rigo R13 non va compilato dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13, vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.*
- iv. Il rigo R13 non va compilato neppure dai soggetti autorizzati (che sulla base di un'unica autorizzazione) possono in parte effettuare l'operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.*

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di recupero "in parallelo", ad esempio parte a R3 e parte a R5 distinguere la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

---

**OPERAZIONI DI SMALTIMENTO SVOLTE NELL'UNITÀ LOCALE.**

---

Riportare la quantità di rifiuto smaltita nelle caselle corrispondenti alle operazioni di smaltimento svolte sul rifiuto nell'unità locale barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Se il dichiarante ha eseguito operazioni di smaltimento del rifiuto in base ad ordinanza di cui all'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modifiche barrare la relativa casella.

**Importante**

*Il rigo D15 va compilato:*

- i. dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di smaltimento presso altri impianti. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto per il deposito preliminare (D15)" e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;*
- ii. La riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.*
- iii. Il rigo D15 non va compilato neppure dai soggetti autorizzati (che sulla base di un'unica autorizzazione) possono in parte effettuare l'operazione D15 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di smaltimento (da D1 a D14). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.*

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di smaltimento (da D1 a D14, escluso D15) "in parallelo", ad esempio parte a D8 e parte a D9 indicare la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di smaltimento (da D1 a D14, escluso D15) "in serie", ad

esempio parte a D8 e successivamente a D9 indicare la quota totale di rifiuto avviata ad ogni singola operazione ripetendo la quantità per ogni operazione.

---

**DEPOSITO DEFINITIVO EFFETTUATO NELL'UNITA' LOCALE.**

---

Per le attività di cui alla voce D1, D5 e D12, barrare le caselle corrispondenti alla classificazione della scarica in base al D.lgs. 36/2003 e successive modificazioni.

---

**QUANTITÀ IN GIACENZA AL 31/12 DA AVVIARE A RECUPERO (R13)**

---

Va riportata la quantità dei rifiuti, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo recupero, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

---

**QUANTITÀ IN GIACENZA AL 31/12 DA AVVIARE A SMALTIMENTO (D15)**

---

Va riportata la quantità dei rifiuti, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo smaltimento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

### 6.3 SCHEDE MAT-(Materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006)

La scheda MAT va compilata dai soggetti tenuti al fine di trasmettere le relative informazioni:

| <b>Quali soggetti devono presentare il modulo</b>     | <b>Per comunicare cosa</b>  |
|---|---|
| Soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti | Quantità di "end of waste" e/o materiali secondari, ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 prodotta nell'anno di riferimento<br>Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269e dell'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.<br>Sono infine compresi i materiali disciplinati da Regolamenti comunitari adottati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, nonché dai Decreti del Ministero dell'Ambiente adottati ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006. |

Devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali barrando i campi e la relativa unità di misura.

- Ammendante compostato verde
- Ammendante compostato misto
- Altri ammendanti
- Digestato
- Aggregati riciclati secondo la norma UNI 11531-1: "Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture - Criteri per l'impiego dei materiali - Parte 1: terre e miscele di aggregati non legati" oppure aggregati recuperati prodotti dal recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale di cui al D.M. Ambiente 27 settembre 2022, n.152
- Rottami di vetro,
- Rottami di ferro e acciaio
- Rottami di alluminio
- Rottami di rame
- Carta e cartone,
- Plastica
- Legno e sughero
- CSS - combustibile di cui al DM Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22
- Tessili
- Cuoio
- Gomma
- Materiali ceramici
- Correttivi da fanghi
- Altri Fertilizzanti
- Granulato di Conglomerato bituminoso - di cui al D.M. Ambiente 28 marzo 2018 n. 69
- Materiali secondari derivanti dal recupero di prodotti assorbenti per la persona di cui al D.M. Ambiente 15 maggio 2019 n. 62
- Gomma vulcanizzata derivante da Pneumatici fuori uso, di cui al D.M. Ambiente 31 marzo 2020, n. 78
- Altro

Qualora il dichiarante produca materiali rientranti nella definizione di end of waste o di materiali secondari ma non compresi nella classificazione preimpostata barrerà la casella Altro.

## 6.4 SCHEDA INT –(Intermediari)

La scheda INT va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

| Quali soggetti devono presentare la scheda   | Per comunicare cosa   |
|--|---|
| Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione ivi inclusi i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, con esclusione dei soggetti tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggio Sezione Consorzi | Quantità complessiva di rifiuti intermediati senza detenzione nell'anno di riferimento. |

Compilare una Scheda per ogni rifiuto urbano o speciale che il dichiarante, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, abbia intermediato e commercializzato senza detenzione.

Ogni Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, uno per ogni unità locale di origine e uno per ogni unità locale di destinazione del rifiuto stesso.

In capo ad ogni scheda vanno riportati i seguenti dati:

*Codice Fiscale.* Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

*n° progressivo Scheda INT.* Numerare in modo progressivo le Schede INT compilate.

### DATI SUL RIFIUTO

**Codice rifiuto.** Riportare il codice del rifiuto cui si riferisce la Scheda.

**Stato fisico.** Barrare la casella corrispondente allo stato fisico del rifiuto dichiarato.

### DATI QUANTITATIVI

**Quantità complessivamente intermediata o commercializzata senza detenzione.** Riportare la quantità totale di rifiuto complessivamente intermediata o commercializzata avendo cura di barrare la casella relativa all'unità di misura (kg o t) cui si riferisce la quantità.

### ORIGINE E DESTINAZIONE

Elenco delle unità locali di origine. Alla voce n° Moduli UO riportare il numero di Moduli UO riferiti alle unità locali di origine del rifiuto compilati ed allegati alla singola SCHEDA INT.

Elenco delle unità locali di destinazione. Alla voce n° Moduli UD riportare il numero di Moduli UD riferiti alle unità locali di destinazione del rifiuto compilati ed allegati alla singola SCHEDA INT.

## 6.5 ALLEGATI ALLA SCHEDA INT

### 6.5.1 Modulo UO – (Unità di origine)

La scheda UO va compilata dai soggetti tenuti al fine di trasmettere le relative informazioni.

| Quali soggetti devono presentare la scheda               | Per comunicare cosa   |
|--|---|
| Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione | Unità locali di origine del rifiuto intermediato o commercializzato e quantità di rifiuto acquisito |

In capo ad ogni scheda vanno riportati i seguenti dati:

*Codice Fiscale* del soggetto dichiarante.

*Codice del Rifiuto* cui si riferisce il Modulo.

*n° progressivo Modulo UO.* Numero progressivo del Modulo UO associato allo specifico rifiuto.

*n° progressivo Scheda INT.* Riportare il numero progressivo della Scheda INT cui il Modulo UO è allegato.

### ORIGINE DEL RIFIUTO

Per ogni unità locale di origine del rifiuto riportare:

*Codice fiscale* dell'unità locale di origine del rifiuto.

*Nome o ragione sociale* dell'unità locale di origine del rifiuto.

*Indirizzo completo.* Via, Comune, N. civico, Provincia, (se di origine nazionale).

*Paese estero* (se di origine non nazionale).

### DATI QUANTITATIVI

**Quantità acquisita nell'anno.** Riportare la quantità di rifiuto intermediato o commercializzato con origine nell'unità locale sopra riportata, avendo cura di barrare la casella relativa all'unità di misura cui si riferisce tale quantità.

### 6.5.2 Modulo UD – (Unità di destinazione)

La scheda UD va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

| <b>Quali soggetti devono presentare la scheda</b>        | <b>Per comunicare cosa</b>  |
|--|---|
| Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione | Unità locali di destinazione del rifiuto intermediato o commercializzato e quantità di rifiuto ceduto |

In capo ad ogni scheda vanno riportati i seguenti dati:

*Codice Fiscale* del soggetto dichiarante.

*Codice del Rifiuto* cui si riferisce il Modulo.

*n° progressivo Modulo UD*. Numero progressivo del Modulo UD associato allo specifico rifiuto.

*n° progressivo Scheda INT*. Riportare il numero progressivo della Scheda INT cui il Modulo UD è allegato.

---

#### DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

---

Per ogni unità locale di destinazione del rifiuto riportare:

*Codice fiscale* dell'unità locale destinataria del rifiuto.

*Nome o ragione sociale* dell'unità locale destinataria del rifiuto.

*Indirizzo completo* Via, Comune, N. civico, Provincia, (se di origine nazionale).

*Paese estero* (se di origine non nazionale).

---

#### DATI QUANTITATIVI

---

**Quantità ceduta nell'anno.** Riportare la quantità di rifiuto intermediato o commercializzato ceduto all'unità locale sopra riportata, avendo cura di barrare la casella relativa all'unità di misura cui si riferisce tale quantità.